图型机器上 TURING ROBOT

图灵机器人知识库开放接口

Release Date: 2016-07-19

景

1	. 产品概述	1
	1.1 简介	
	1.2 产品特色	1
	1.3 功能介绍	1
	1.4 应用场景	1
2	使用说明	2
	2.1 购买须知	2
	2.2 安全	
	2.2.1 安全模式开启	2
	2.2.2 安全模式说明	3
	2.3 接口	4
	2.4 请求方式	4
	2.5 数据格式	
	2.6 返回状态码	5
	2.7 知识库新增	5
	2.8 知识库查询	
	2.9 知识库修改	
	2.10 知识库删除	
	2.11 修改机器人名称	14
3	常见问题	15

1产品概述

1.1 简介

图灵机器人除了为广大用户提供免费的 API 接口,也开放了一些高级 API 接口来满足更多用户的使用需求。图灵机器人知识库接口暂时对标准版和儿童版用户开放,目前新增了5个开放接口(知识库新增、删除、修改、查询、修改机器人名称)。

1.2 产品特色

图灵机器人提供的知识库开放 API,方便用户(标准版、儿童版用户)对自有知识库数据的管理与操作。用户获得 API 后无需登录图灵机器人官网后台进行数据的相关操作,直接通过该接口就能完成对数据的增删改查操作,并能实现与官网知识库数据同步更新。

1.3 功能介绍

图灵机器人知识库开放 API 提供了 5 个开放权限服务,包括知识库新增、知识库删除、知识库修改、知识库查询、修改机器人名称。

1.4 应用场景

每个图灵账号下都可以根据不同的场景来创建不同的机器人(最多 5 个),并且每个机器人下最多可有 5 个知识库,方便用户导入私有知识库数据来为自己的机器人注入"独家内容"。这时用户可使用图灵机器人知识库开放 API 来完成对数据的快速导入、删除、查找等管理工作。(新增/导入数据默认添加到该机器人账号下的"默认知识库")

2 使用说明

2.1 购买须知

- (1)使用者须为图灵机器人标准版或儿童版用户;
- (2)用户使用知识库新增接口批量导入数据时,享有与官网 Excel 上传导入相同的权限设置(10000条/5次/天)。官网导入数据与接口导入数据都以累计的方式进行,每天数据导入量上限为10000条,次数上限为5次;
 - (3)用户使用知识库新增接口逐条添加数据时,每日导入量上限为10000条;
- (4)图灵机器人对知识库接口提供了安全模式设置,目前分为加密和不加密两种形式,用户可按需自行设定。用户可登录图灵机器人官网,进入到机器人详情页的知识库模块的知识库 API 接口中对 API 进行"是否开启安全模式"配置,关于安全模式的详情介绍,请参照文档"安全"部分;
 - (5)用户如想修改知识库中的数据时,推荐将该条数据删除后再重新添加。

2.2 安全

2.2.1 安全模式开启

用户登录图灵机器人官网,可以在机器人详情页的知识库模块的知识库 API 接口中自行选择,目前提供加密和不加密两种模式,如果采用加密模式,还需设置加密模式的编码密钥(密钥按照要求自行设置,如:密钥为 test123),如下图所示:



我的机器人>>图灵机器人	>>默认知识库					
知识库匹配度:		% 10%-100%				
知识库API接口:	〇 不加密模式	加密模式	test123	请使用英文和数字组合,20个字符以内	下载使用文档 ④	
知识库使用量:	0% 新维	批量导)			根据问题或答案搜索	Q

2.2.2 安全模式说明

目前安全模式提供了加密和不加密两种方式,若使用加密模式时,请求的 json 数据中需要增加 token 字段。

(1) token 值的计算

token = md5(data 字段+密钥) (base64 小写)

示例中,密钥为 test123

注:被加密的字符串需要设置为 utf8 字符集, md5 的加密结果以 mysql md5()函数生成结果为准(mysql 需要设置为 utf8 字符集)。

(2)示例

以导入知识库为例

如果选择"不加密模式"无需传入 token 字段;当使用"加密模式"时,需要按照以上 md5 加密方式计算得出的 token 值结果加入 token 字段。

不加密模式	加密模式
{	{
"apikey":"图灵 apikey (32 位) ",	"apikey":"图灵 apikey (32 位) ",
"data":["data":[
{"question":"测试问题 1","answer":"	{"question":"测试问题 1","answer":"
测试答案 1"},	测试答案 1"},
{"question":"测试问题 2","answer":"	{"question":"测试问题 2","answer":"
测试答案 2"}	测试答案 2"}



(3)测试方式:在控制台使用 mysql, 输入

2.3 接口

图灵机器人知识库接口目前对标准版和儿童版用户开放了 5 个接口,其中包括知识库新增、知识库删除、知识库修改、知识库查询及修改机器人名称接口。

2.4 请求方式

使用接口时,所有的请求统一采用 POST 方式

2.5 数据格式

请求数据及返回数据格式都为 json 格式

2.6 返回状态码

返回状态码如下表所示:

code	说明
0	请求成功
101	请求内容为空
201	请求超时
301	异常信息(json 格式错误 , 500 错误等)
401	账号不合法
403	账号上传权限已经用尽
404	账号没有知识库接口使用权限
405	账号开启安全模式, token 校验失败
501	json 请求的内容有误

2.7 知识库新增

该接口为知识库数据新增、批量导入接口,方便用户导入知识库数据。(数据默认导入到该机器人账号下的"默认知识库"中)

(1) 请求接口

http://www.tuling123.com/v1/setting/importfaq

(2) 输入数据(分为加密和不加密两种方式)

不加密模式	加密模式
{	{
"apikey":"图灵 apikey (32 位) ",	"apikey":"图灵 apikey(32 位)",
"data":["data":[
{"question":"测试问题 1","answer":"	{"question":"测试问题 1","answer":"
测试答案 1"},	测试答案 1"},
{"question":"测试问题 2","answer":"	{"question":"测试问题 2","answer":"
测试答案 2"}	测试答案 2"}
]],
}	"token":"md5 加密计算结果"
	}

注

- (1) apikey 为 32 位字符串,是图灵给予每个机器人的唯一标识,用户可通过注册图灵账号,在"我的机器人"页中获取;
- (2)采用加密模式下的 token 值
- 1)密钥:test123
- 2) token 通过以下加密方式计算得出

md5(data 字段+密钥)= md5([{"question":"测试问题 1","answer":"测试答案 1"},{"question":"测试问题 2","answer":"测试答案 2"}]test123)

(3) 输入数据说明

参数名称	参数内容
apikey	图灵 apikey,注册账号即可获取
data	添加 NLP 知识库内容
question	添加数据问题
answer	添加数据答案
token	校验字段,加密必须

(4) 返回数据说明

示例的返回为: {"code":0,"data":"2"}

字段	说明
code	返回状态码数据
data	数据添加成功条数

2.8 知识库查询

该接口为知识库查询接口,方便用户对数据进行查询。

(1)请求接口

http://www.tuling123.com/v1/setting/selectfaq

(2)输入数据

目前可以支持三种情况的查询

1) 若要查询该账号下知识库中存储的数据总量,只需传入 apikey 字段即可。

	示例	说明
{		
	"apikey": "图灵 apikey (32 位) "	apikey 为必须字段,查询结果为该机器人账号下知
}		识库的总条数

2) 若要通过关键词来查询数据,则需传入apikey及data中pages部分的参数。

示例	说明
按照关键词查询	
{	
"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",	apikey 为必须字段
"data": {	
"pages":{	
"pageNumber":1,	非必须字段,返回查询结果的第1页数据
"pageSize":10,	非必须字段,每页显示10条数据



3) 若想通过数据的 id 来查询数据,则需传入 apikey 及 data 中 ids 字段,返回结果为 id 列表的记录。

示例	说明
按照数据 id 查询	
{	
"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",	apikey 为必须字段
"data": {	
"ids": [1,2]	按照 id 查询时为必须字段
}	
}	

4) 除上述三种查询方式外,其他查询请求则为非法,返回501错误。

不加密模式	加密模式
按照关键词查询	按照关键词查询
{	{
"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",	"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",
"data": {	"data": {
"pages":{	"pages":{
"pageNumber":1,	"pageNumber":1,
"pageSize":10,	"pageSize":10,
"searchBy": "测试"	"searchBy": "测试"
}	}
}	},
}	"token":"md5 加密计算结果"
按照数据 id 查询	}
{	按照数据 id 查询
"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",	{
"data": {"ids": [1,2]}	"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",
}	"data": {"ids": [1,2]} ,
	"token":"md5 加密计算结果"
	}



注:

(1) apikey 为 32 位字符串,是图灵给予每个机器人的唯一标识,用户可通过注册图灵账号,在"我的机器人"页中获取;

(2) 采用加密模式下的 token 值:

1)密钥:test123

2) token 值为 md5 加密计算之后的 32 位二进制结果

按关键词查询:

md5(data 字段+密钥)= md5({"pages":{"pageNumber":1,"pageSize":10,"searchBy": "测试"}}test123)

按数据 id 查询:

md5(data 字段+密钥)= md5({"ids": [1,2]}test123)

(3)输入数据说明

参数名称	参数内容
apikey	图灵 apikey,注册账号即可获取
data	查询 NLP 知识库数据内容
pages	查询返回页面格式
pageNumber	页数
pageSize	每页显示行数
searchBy	查询的关键词
ids	返回知识库对应的 id
token	校验字段,加密必须

(4)返回数据说明

```
{
   "code": 0,

"data": {
    "totalCount": 2,

"knowledgeCount": 2,
```

```
"knowledgeList": [
            {
                "id": "2",
                "question": "测试问题 2",
                "answer": "新的答案 2",
                "time": "2015-12-03 14:34:36"
            },
            {
                "id": "1",
                "question": "测试问题 1",
                "answer": "新的答案 1",
                "time": "2015-12-03 14:34:35"
           }
       ]
   }
}
```

字段	说明
code	返回状态码数据
totalCount	知识库数据总条数
knowledgeCount	返回的查询数据条数
knowledgeList	返回的数据列表
id	返回数据 id



question	返回数据的问题
answer	返回数据的答案
time	数据修改时间

2.9 知识库修改

该接口为修改知识库接口,方便用户修改数据。

(1)请求接口

http://www.tuling123.com/v1/setting/updatefaq

(2)输入数据

不加密模式	加密模式
{	{
"apikey":"图灵	"apikey":"图灵 apikey(32 位)",
"data":["data":[
{"id":"1","answer":"新的答案 1"},	{"id":"1","answer":"新的答案 1"},
{"id":"2","answer":"新的答案 2"}	{"id":"2","answer":"新的答案 2"}
]],
}	"token":"md5 加密计算结果"
	}

注:

- (1) apikey 为 32 位字符串,是图灵给予每个机器人的唯一标识,用户可通过注册图灵账号,在"我的机器人"页中获取;
- (2) 该接口用于标号为 id 的知识库答案改为 answer 所传入的字符串

{"id":"1","answer":"新的答案 1"}

将 id 编码为 1 的数据答案改为传入的 "新的答案 1"

- (3)采用加密模式下的 token 值:
- 1)密钥:test123
- 2) token 值为 md5 加密计算之后的 32 位二进制结果

md5(data 字段+密钥)=md5([{"id":"1","answer":"新的答案 1"},{"id":"2","answer":"新的答案 2"}]test123)

(3)输入数据说明

参数名称	参数内容
apikey	图灵 apikey,注册账号即可获取
data	更改 NLP 知识库数据内容
id	需要更改的数据 id
answer	新的答案
token	校验字段,加密必须

(4)返回数据说明

示例的返回为: {"code":0,"data":"2"}

字段	说明
code	返回状态码数据
data	数据修改成功条数

2.10 知识库删除

该接口为知识库删除接口,方便用户删除数据。目前支持两种数据删除形式。

- 1)第一种为执行清空操作,即清空知识库中的所有数据;
- 2) 第二种为根据数据的 id 编号来对应删除数据,每条数据的 id 是唯一的;

(1)请求接口

http://www.tuling123.com/v1/setting/deletefaq

(2)输入数据(分为加密和不加密两种方式)



目前只支持两种形式的删除接口。

- 1) 如果有"clear"的字段而且 isclear 的布尔值为 true,则执行清空操作;
- 2) 第二种会根据用户传过来的 ids 中 json 数组里面的 id, 删除对应的记录;

	不加密模式	加密模式
{		{
	"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",	"apikey": "图灵 apikey (32 位) ",
	"data": {"clear": {"isclear": false},"ids":	"data": {"clear": {"isclear": false},"ids":
[1,2,3]}		[1,2,3]},
}		"token": "md5 加密计算结果"
		}

注:

- (1) apikey 为 32 位字符串,是图灵给予每个机器人的唯一标识,用户可通过注册图灵账号,在"我的机器人"页中获取;
- (2)关于执行清空或部分删除数据操作:

{"clear": {"isclear": false}, "ids": [1,2,3]}

该处执行的是删除 id 编号分别为 1,2,3 的三条数据

- (3) 采用加密模式下的 token 值:
- 1)密钥:test123
- 2) token 值为 md5 加密计算之后的 32 位二进制结果

md5(data 字段+密钥)= md5({"clear": {"isclear": false},"ids": [1,2,3]}test123)

(3)输入数据说明

参数名称	参数内容
apikey	图灵 apikey,注册账号即可获取
data	删除 NLP 知识库数据内容
clear	是否清空数据库
isclear	清空数据库标志位
ids	待删除的数据 id 编号
token	校验字段,加密必须

(4) 返回数据说明

示例的返回为: {"code":0,"data":"3"}

字段	说明
code	返回状态码数据
data	数据删除成功条数

2.11 修改机器人名称

该接口为修改机器人名称的接口,用户可使用该接口对机器人名称进行修改。

(1)请求接口

http://www.tuling123.com/v1/setting/setnickname

(2)输入数据

不加密模式	加密模式
{	{

注

- (1) apikey 为 32 位字符串,是图灵给予每个机器人的唯一标识,用户可通过注册图灵账号,在"我的机器人"页中获取;
- (2) 采用加密模式下的 token 值:
- 1)密钥:test123
- 2) token 值为 md5 加密计算之后的 32 位二进制结果 md5(data 字段+密钥)= "token": "md5("新名称"test123)"

(3)输入数据说明

参数名称	参数内容
apikey	图灵 apikey , 注册账号即可获取
data	设置机器人名称
token	校验字段,加密必须

(4)输出格式说明

示例的返回为: {"code":0} 修改成功

字段	说明
code	返回状态码数据

3 常见问题

Q:知识库可以通过接口来实现吗?

A:目前图灵机器人对标准版、儿童版用户提供了知识库开放接口服务。通过该接口,您可以实现对私有知识库数据的增删改查,享有和官网导入知识库一样的服务。使用接口操作的数据也会和官网知识库数据保持同步(数据默认导入到该机器人账号下的"默认知识库"中)。

Q:在哪里可以获取到知识库相关的接口服务?

A:目前图灵机器人对标准版、儿童版用户提供了知识库开放接口服务。如果您已拥有

相关权限,即可在机器人详情页的知识库模块的知识库 API 接口中找到该服务。如果您还未有权限使用,可通过付费升级此机器人账号来获取使用权限。

Q:知识库开放接口主要有哪些功能?

A:图灵机器人知识库开放接口提供了5个接口,包括知识库新增接口、知识库删除接

口、知识库修改接口、知识库查询接口以及机器人名称修改接口,方便用户使用及管理。